


## 如何在 Foxmail 设定电邮帐户

1. 开启 Foxmail
2. 开启选单后，前往 <帐号管理>



### 3. 前往 帐号 > 新建



#### 4. 点击 <其他邮箱>



5. 点击 <手动设定>



新建帳號

幫助

請輸入帳號密碼

E-mail地址:

密碼:

手動設定 創建 取消

## 6. (A) 更新以下 IMAP 设定后，点击 <创建>

- 接收伺服器类型：**IMAP**
- 邮件帐号：输入电邮地址
- 密码：输入电邮帐户密码
- **IMAP 伺服器**：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
  - **SSL**：开启
  - **埠**：**993**
- **SMTP 伺服器**：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
  - **SSL**：开启
  - **埠**：**465**

新建帳號

接收伺服器類型：IMAP

郵件帳號：

密碼：

IMAP伺服器：  SSL 埠： 993

SMTP伺服器：  SSL 埠： 465

如何伺服器支援，用STARTTLS加密傳輸

代理設定

返回 創建 取消

(B) 更新以下 **POP3** 设定后，点击 <创建>

- 接收伺服器类型: **POP3**
- 邮件帐号：输入电邮地址
- 密码：输入电邮帐户密码
- **POP** 伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
  - **SSL**：开启
  - 埠: **995**
- **SMTP** 伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
  - **SSL**：开启
  - 埠: **465**



新建帳號

接收伺服器類型： POP3

郵件帳號：

密碼：

POP 伺服器：  SSL 埠： 995

SMTP 伺服器：  SSL 埠： 465

如何伺服器支援，用STARTTLS加密傳輸

代理設定

返回 創建 取消

## 7. 点击 <完成>

