

如何在 Foxmail 設定電郵帳戶

1. 開啟 Foxmail
2. 開啟選單後，前往 <帳號管理>



3. 前往 帳號 > 新建

The screenshot shows the 'System Settings' (系統設定) window with the 'Accounts' (帳號) tab selected. The 'New' (新建) button is highlighted with a red box. The 'Accounts' tab is also highlighted with a red box. The 'New' button is also highlighted with a red box. The 'Accounts' tab is also highlighted with a red box.

系統設定

常用 帳號 撰寫郵件 網路 反垃圾 插件 進階

設定 伺服器 進階

Email地址 :

密碼 :

顯示名稱 :

發信名稱 :

帳號狀態: 停止使用

定時收取郵件 每隔 分鐘

新建 導入 刪除

確定 取消 應用(A)

4. 點擊 <其他郵箱>



5. 點擊 <手動設定>



新建帳號

幫助

請輸入帳號密碼

E-mail地址:

密碼:

手動設定 創建 取消

6. (A) 更新以下 IMAP 設定後，點擊 <創建>

- 接收伺服器類型：IMAP
- 郵件帳號：輸入電郵地址
- 密碼：輸入電郵帳戶密碼
- IMAP 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
 - SSL：開啟
 - 埠：993
- SMTP 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
 - SSL：開啟
 - 埠：465



新建帳號

接收伺服器類型：IMAP

郵件帳號：

密碼：

IMAP伺服器： SSL 埠：993

SMTP伺服器： SSL 埠：465

如伺服器支援，用STARTTLS加密傳輸

代理設定

返回 創建 取消

(B) 更新以下 POP3 設定後，點擊 <創建>

- 接收伺服器類型: **POP3**
- 郵件帳號：輸入電郵地址
- 密碼：輸入電郵帳戶密碼
- **POP** 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
 - **SSL**：開啟
 - 埠: **995**
- **SMTP** 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
 - **SSL**：開啟
 - 埠: **465**



新建帳號

接收伺服器類型： POP3

郵件帳號：

密碼：

POP 伺服器： SSL 埠： 995

SMTP 伺服器： SSL 埠： 465

如何伺服器支援，用STARTTLS加密傳輸

代理設定

返回 創建 取消

7. 點擊 <完成>

