


## 如何在 Outlook 设定电邮帐户

1. 开启 Outlook
2. 点击 <档案>



3. 点击 <帐户设定>



#### 4. 点击 <管理设定档>



#### 5. 点击 <电子邮件帐户>



## 6. 点击 <新增>



## 7. 选取 <手动设定或其他伺服器类型> 后，点击 <下一步>



## 8. 选取 <POP 或 IMAP> 后，点击 <下一步>

新增帳戶 ×

選擇您的帳戶類型 

Office 365(F)  
Office 365 帳戶的自動設定

電子郵件地址(E):   
範例: ellen@contoso.com

**POP 或 IMAP(P)**  
POP 或 IMAP 電子郵件帳戶的進階設定

Exchange ActiveSync(A)  
使用 Exchange ActiveSync 之服務的進階設定

## 9. (A) 更新以下 IMAP 设定后，点击 <其他设定>

- 您的名称：输入名称
- 电子邮件地址：输入电邮地址
- 帐户类型：IMAP
- 内送邮件伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
- 外寄邮件伺服器 (SMTP)：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 使用者名称：输入电邮地址
- 密码：输入电邮帐户密码
- 需要使用安全密码验证 (SPA) 登入：关闭

新增帳戶 ✕

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**

您的名稱(N):

電子郵件地址(E):

**伺服器資訊**

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

**登入資訊**

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

要離線保留的郵件: 全部

## (B) 更新以下 POP3 设定后，点击 <其他设定>

- 您的名称：输入名称
- 电子邮件地址：输入电邮地址
- 帐户类型：**POP3**
- 内送邮件伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
- 外寄邮件伺服器 (SMTP)：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 使用者名称：输入电邮地址
- 密码：输入电邮帐户密码
- 需要使用安全密码验证 (SPA) 登入：关闭

新增帳戶 ✕

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**

您的名稱(Y):

電子郵件地址(E):

**伺服器資訊**

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

**登入資訊**

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

**傳送新郵件到:**

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)

## 10.在 <外寄伺服器> 內，更新以下設定

- 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證：开启
  - 使用与内送邮件伺服器相同的设定：开启

網際網路電子郵件設定 ×

一般 **外寄伺服器** 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

**11. (A)** 在 <进阶>内，更新以下 **IMAP** 设定后，点击 <确定>

- 内送伺服器 (**IMAP**) : **993**
  - 使用下列加密连线类型 : **SSL/TLS**
- 外寄伺服器 (**SMTP**) : **465**
  - 使用下列加密连线类型 : **SSL/TLS**
- 根资料夹路径 : **INBOX**

網際網路電子郵件設定



(B) 在 <进阶>内，更新以下 **POP3** 设定后，点击 <确定>

- 内送伺服器 (POP3) : 995
  - 使用下列加密连线类型 : SSL/TLS
- 外寄伺服器 (SMTP) : 465
  - 使用下列加密连线类型 : SSL/TLS
- 在伺服器上保留一份邮件副本 : 开启
  - 超过下列天数后就从伺服器移除 : 关闭
  - 从「删除的邮件」中移除时从伺服器移除 : 关闭

網際網路電子郵件設定



伺服器連接埠號碼

内送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 465

使用下列加密連線類型(C): SSL/TLS

伺服器逾時(T)

短  長 1 分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

## 12. 点击 <下一步>

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊  
您的名稱(N):   
電子郵件地址(E):

伺服器資訊  
帳戶類型(A): IMAP  
內送郵件伺服器(I):   
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

登入資訊  
使用者名稱(U):   
密碼(P):   
 記住密碼(R)  
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定  
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。  
測試帳戶設定(T)...  
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)  
要離線保留的郵件: 全部  
其他設定(M)...

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消 說明

## 13. 点击 <关闭>

測試帳戶設定

恭喜您！已成功完成所有的測試。按一下 [關閉] 再繼續。

停止(S)  
**關閉(C)**

工作	錯誤
工作	狀態
✓ 登入到內送郵件伺服器 (POP3)	已完成
✓ 傳送測試電子郵件訊息	已完成

## 14. 点击 <完成>

新增帳戶 ×

已完成設定!

我們已取得設定您帳戶所需的全部資訊。

同時在我的手機上設定 Outlook Mobile(S) 新增另一個帳戶(A)...

---

< 上一步(B) 完成 說明