


## 如何在 Outlook 設定電郵帳戶

1. 開啟 Outlook
2. 點擊 <檔案>




3. 點擊 <帳戶設定>



#### 4. 點擊 <管理設定檔>



#### 5. 點擊 <電子郵件帳戶>



## 6. 點擊 <新增>



## 7. 選取 <手動設定或其他伺服器類型> 後，點擊 <下一步>



## 8. 選取 <POP 或 IMAP> 後，點擊 <下一步>

新增帳戶 ×

選擇您的帳戶類型 

Office 365(F)  
Office 365 帳戶的自動設定

電子郵件地址(E):   
範例: ellen@contoso.com

POP 或 IMAP(P)  
POP 或 IMAP 電子郵件帳戶的進階設定

Exchange ActiveSync(A)  
使用 Exchange ActiveSync 之服務的進階設定

## 9. (A) 更新以下 IMAP 設定後，點擊 <其他設定>

- 您的名稱：輸入名稱
- 電子郵件地址：輸入電郵地址
- 帳戶類型：IMAP
- 內送郵件伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
- 外寄郵件伺服器 (SMTP)：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 使用者名稱：輸入電郵地址
- 密碼：輸入電郵帳戶密碼
- 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入：關閉

新增帳戶 ✕

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**

您的名稱(Y):

電子郵件地址(E):

**伺服器資訊**

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

**登入資訊**

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

要離線保留的郵件: 全部

## (B) 更新以下 POP3 設定後，點擊 <其他設定>

- 您的名稱：輸入名稱
- 電子郵件地址：輸入電郵地址
- 帳戶類型：POP3
- 內送郵件伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
- 外寄郵件伺服器 (SMTP)：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 使用者名稱：輸入電郵地址
- 密碼：輸入電郵帳戶密碼
- 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入：關閉

新增帳戶 ✕

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**

您的名稱(Y):

電子郵件地址(E):

**伺服器資訊**

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

**登入資訊**

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

**傳送新郵件到:**

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)

## 10. 在 <外寄伺服器> 內，更新以下設定

- 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證：開啟
  - 使用與內送郵件伺服器相同的設定：開啟

網際網路電子郵件設定 ×

一般 **外寄伺服器** 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

**11. (A)** 在 <進階>內，更新以下 **IMAP** 設定後，點擊 <確定>

- 內送伺服器 (IMAP) : 993
  - 使用下列加密連線類型 : SSL/TLS
- 外寄伺服器 (SMTP) : 465
  - 使用下列加密連線類型 : SSL/TLS
- 根資料夾路徑 : INBOX

網際網路電子郵件設定



一般 外寄伺服器 **進階**

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): SSL/TLS

外寄伺服器 (SMTP)(O): 465

使用下列加密連線類型(C): SSL/TLS

伺服器逾時(T)

短  長 1 分

資料夾

根資料夾路徑(F): INBOX

寄件備份

不要儲存寄件備份的複本(D)

刪除的郵件

將郵件標示為待刪除，但不自動移動郵件(K)  
已標示為待刪除的郵件將在清除信箱內的郵件時永久刪除。

在線上切換資料夾時清除項目(P)

確定 取消

(B) 在 <進階>內，更新以下 **POP3** 設定後，點擊 <確定>

- 內送伺服器 (POP3) : **995**
  - 使用下列加密連線類型 : **SSL/TLS**
- 外寄伺服器 (SMTP) : **465**
  - 使用下列加密連線類型 : **SSL/TLS**
- 在伺服器上保留一份郵件複本 : 開啟
  - 超過下列天數後就從伺服器移除 : 關閉
  - 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除 : 關閉

網際網路電子郵件設定



一般 外寄伺服器 **進階**

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 465

使用下列加密連線類型(C): SSL/TLS

伺服器逾時(T)

短  長 1 分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

## 12. 點擊 < 下一步 >

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**  
 您的名稱(N):   
 電子郵件地址(E):

**伺服器資訊**  
 帳戶類型(A): IMAP  
 內送郵件伺服器(I):   
 外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

**登入資訊**  
 使用者名稱(U):   
 密碼(P):   
 記住密碼(R)  
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**  
 我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。  
  
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)  
 要離線保留的郵件: 全部

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消 說明

## 13. 點擊 < 關閉 >

測試帳戶設定

恭喜您！已成功完成所有的測試。按一下 [關閉] 再繼續。

工作	錯誤
工作	狀態
✓ 登入到內送郵件伺服器 (POP3)	已完成
✓ 傳送測試電子郵件訊息	已完成

## 14. 點擊 <完成>

新增帳戶 ×

已完成設定!

我們已取得設定您帳戶所需的全部資訊。

同時在我的手機上設定 Outlook Mobile(S) 新增另一個帳戶(A)...

< 上一步(B) 完成 說明