

如何在 Windows 10 Mail 設定電郵帳戶

1. 搜尋並打開 <郵件>



2. 點擊 <新增帳戶>



3. 點擊 <進階設定>

新增帳戶 ×

新增帳戶到 郵件、行事曆及 連絡人 以存取您的電子郵件、行事曆活動及連絡人。

-  Outlook.com
Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN
-  Exchange
Exchange, Office 365
-  Google
-  Yahoo!
-  iCloud
-  其他帳戶
POP、IMAP
-  **進階設定**

× 關閉

4. 點擊 <網際網路電子郵件>

新增帳戶 ×

進階設定

選擇您要設定的帳戶類型。若您不確定，請與您的服務提供者確認。

Exchange ActiveSync
包括 Exchange 與使用 Exchange ActiveSync 的其他帳戶。

網際網路電子郵件
可讓您在網頁瀏覽器中檢視電子郵件的 POP 或 IMAP 帳戶。

5. 更新以下設定

- 電子郵件地址：輸入電郵地址
- 使用者名稱：輸入電郵地址
- 密碼：輸入電郵帳戶密碼
- 帳戶名稱：輸入電郵地址
- 使用此名稱傳送您的郵件：輸入名稱

新增帳戶

✕

網際網路電子郵件帳戶

電子郵件地址

使用者名稱

範例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc

密碼

帳戶名稱

使用此名稱傳送您的郵件

6. (A) 更新以下 IMAP 設定後，點擊 <登入>

- 內送電子郵件伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
- 帳戶類型：**IMAP4**
- 外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 外寄伺服器需要驗證：開啟
- 使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件：開啟
- 內送電子郵件需要 **SSL**：開啟
- 外寄電子郵件需要 **SSL**：開啟

新增帳戶 ×

網際網路電子郵件帳戶

內送電子郵件伺服器

帳戶類型

IMAP4 ▼

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

(B) 更新以下 POP3 設定後，點擊 <登入>

- 內送電子郵件伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
- 帳戶類型：**POP3**
- 外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 外寄伺服器需要驗證：開啟
- 使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件：開啟
- 內送電子郵件需要 **SSL**：開啟
- 外寄電子郵件需要 **SSL**：開啟

新增帳戶 ×

網際網路電子郵件帳戶

內送電子郵件伺服器

帳戶類型

POP3 ▼

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

登入 × 取消