



如何在 Windows Live Mail 設定電郵帳戶


1. 開啟 Windows Live Mail
2. 點擊 <檔案>



3. 前往 選項 > 電子郵件帳戶



4. 點擊 <新增>



5. 選取 <電子郵件帳戶> 後，點擊 <下一步>



6. 更新以下設定後，點擊 <下一步>

- 電子郵件地址：輸入電郵地址
- 密碼：輸入電郵帳戶密碼
- 記住此密碼：開啟
- 您傳送郵件的顯示名稱：輸入名稱
- 手動設定伺服器設定：開啟



Windows Live Mail

新增電子郵件帳戶

如果您擁有 Windows Live ID，請立即登入。否則可在稍後建立一個 ID。
[登入 Windows Live](#)

電子郵件地址：

[取得 Windows Live 電子郵件地址](#)

密碼：

 記住此密碼(B)

您傳送郵件的顯示名稱：

手動設定伺服器設定(C)

7. (A) 更新以下 IMAP 設定後，點擊 <下一步>

<內送郵件伺服器資訊>

- 伺服器類型：IMAP
- 伺服器位址：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
- 連接埠：993
- 需要安全連線 (SSL)：開啟
- 使用下列進行驗證：純文字
- 登入使用者名稱：輸入電郵地址

<外寄郵件伺服器資訊>

- 伺服器位址：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 連接埠：465
- 需要安全連線(SSL)：開啟
- 需要驗證：開啟



Windows Live Mail

設定伺服器設定

如果您不知道電子郵件伺服器設定，請連絡您的 ISP 或網路系統管理員。

| | | | |
|---|-----------|---|------|
| 內送郵件伺服器資訊 | | 外寄郵件伺服器資訊 | |
| 伺服器類型: | 伺服器位址: | 伺服器位址: | 連接埠: |
| IMAP | | | 465 |
| | 連接埠: | <input checked="" type="checkbox"/> 需要安全連線 (SSL)(R) | |
| | 993 | <input checked="" type="checkbox"/> 需要驗證(A) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 需要安全連線 (SSL)(R) | 使用下列進行驗證: | | |
| | 純文字 | | |
| 登入使用者名稱: | | | |
| | | | |

取消 上一步 下一步

(B) 更新以下 POP3 設定後，點擊 <下一步>

<內送郵件伺服器資訊>

- 伺服器類型：**POP**
- 伺服器位址：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
- 連接埠：**995**
- 需要安全連線 (SSL)：開啟
- 使用下列進行驗證：純文字
- 登入使用者名稱：輸入電郵地址

<外寄郵件伺服器資訊>

- 伺服器類型：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 連接埠：**465**
- 需要安全連線(SSL)：開啟
- 需要驗證：開啟

Windows Live Mail

設定伺服器設定

如果您不知道電子郵件伺服器設定，請連絡您的 ISP 或網路系統管理員。

內送郵件伺服器資訊

伺服器類型: POP

伺服器位址: 連接埠: 995

需要安全連線 (SSL)(R)

使用下列進行驗證: 純文字

登入使用者名稱:

外寄郵件伺服器資訊

伺服器位址: 連接埠: 465

需要安全連線 (SSL)(R)

需要驗證 (A)

取消 上一步 下一步

8. 點擊 <完成>

