

如何在 Thunderbird 設定電郵帳戶

1. 開啟 Thunderbird
2. 前往 工具 > 帳號設定



3. 前往 帳號操作 > 新增電子郵件帳號



4. 更新以下設定後，點擊 <手動設定>

- 您的大名：輸入名稱
- 電子郵件地址：輸入電郵地址
- 密碼：輸入電郵帳戶密碼
- 記住密碼：開啟

設定現有的電子郵件地址 ×

設定現有的電子郵件地址
使用目前的電子郵件地址

您的大名 (N): ⓘ

電子郵件地址 (L): ⓘ

[註冊新信箱 \(G\)...](#)

密碼 (P): ⓘ

記住密碼 (M)

5. (A) 更新以下 IMAP 設定後，點擊 <完成>

<內送>

- 通訊協定：IMAP
- 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
- Port：993
- SSL：SSL/TLS
- 認證：普通密碼
- 使用者名稱：輸入電郵地址

<外寄>

- 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- Port：465
- SSL：SSL/TLS
- 認證：普通密碼
- 使用者名稱：輸入電郵地址

	內送	外寄
通訊協定:	IMAP	SMTP
伺服器:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Port:	993	465
SSL:	SSL/TLS	SSL/TLS
認證:	普通密碼	普通密碼
使用者名稱:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[進階設定 \(A\)](#)

(B) 更新以下 POP3 設定後，點擊 <完成>

<內送>

- 通訊協定：POP3
- 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
- Port：995
- SSL：SSL/TLS
- 認證：普通密碼
- 使用者名稱：輸入電郵地址

<外寄>

- 伺服器：你可以在 **Support Letter** 內的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- Port：465
- SSL：SSL/TLS
- 認證：普通密碼
- 使用者名稱：輸入電郵地址

	內送	外寄
通訊協定:	POP3	SMTP
伺服器:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Port:	995	465
SSL:	SSL/TLS	SSL/TLS
認證:	自動偵測	普通密碼
使用者名稱:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[進階設定 \(A\)](#)