

如何在 Windows 10 Mail 设定电邮帐户

1. 搜寻并打开 <邮件>



2. 点击 <新增帐户>



3. 点击 <进阶设定>

新增帳戶 ×

新增帳戶到 郵件、行事曆及 連絡人 以存取您的電子郵件、行事曆活動及連絡人。

-  Outlook.com
Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN
-  Exchange
Exchange, Office 365
-  Google
-  Yahoo!
-  iCloud
-  其他帳戶
POP、IMAP
-  **進階設定**

× 關閉

4. 点击 <网际网路电子邮件>

新增帳戶 ×

進階設定

選擇您要設定的帳戶類型。若您不確定，請與您的服務提供者確認。

Exchange ActiveSync
包括 Exchange 與使用 Exchange ActiveSync 的其他帳戶。

網際網路電子郵件
可讓您在網頁瀏覽器中檢視電子郵件的 POP 或 IMAP 帳戶。

5. 更新以下设定

- 电子邮件地址：输入电邮地址
- 使用者名称：输入电邮地址
- 密码：输入电邮帐户密码
- 帐户名称：输入电邮地址
- 使用此名称传送您的邮件：输入名称

新增帳戶

✕

網際網路電子郵件帳戶

電子郵件地址

使用者名稱

範例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc

密碼

帳戶名稱

使用此名稱傳送您的郵件

6. (A) 更新以下 IMAP 设定后，点击 <登入>

- 内送电子邮件伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
- 帐户类型：**IMAP4**
- 外寄 (SMTP) 电子邮件伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 外寄伺服器需要验证：开启
- 使用相同的使用者名称与密码来传送电子邮件：开启
- 内送电子邮件需要 **SSL**：开启
- 外寄电子邮件需要 **SSL**：开启

新增帳戶 ×

網際網路電子郵件帳戶

內送電子郵件伺服器

帳戶類型

IMAP4 ▼

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

登入 × 取消

(B) 更新以下 POP3 设定后，点击 <登入>

- 内送电子邮件伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
- 帐户类型：**POP3**
- 外寄 (SMTP) 电子邮件伺服器：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 外寄伺服器需要验证：开启
- 使用相同的使用者名称与密码来传送电子邮件：开启
- 内送电子邮件需要 **SSL**：开启
- 外寄电子邮件需要 **SSL**：开启

新增帳戶 ×

網際網路電子郵件帳戶

內送電子郵件伺服器

帳戶類型

POP3 ▼

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL