


如何在 Windows Live Mail 设定电邮帐户


1. 开启 Windows Live Mail
2. 点击 <档案>



3. 前往 选项 > 电子邮件帐户



4. 点击 <新增>



5. 选取 <电子邮件帐户> 后，点击 <下一步>



6. 更新以下设定后，点击 <下一步>

- 电子邮件地址：输入电邮地址
- 密码：输入电邮帐户密码
- 记住此密码：开启
- 您传送邮件的显示名称：输入名称
- 手动设定伺服器设定：开启



Windows Live Mail

新增電子郵件帳戶

如果您擁有 Windows Live ID，請立即登入。否則可在稍後建立一個 ID。
[登入 Windows Live](#)

電子郵件地址：

[取得 Windows Live 電子郵件地址](#)

密碼：

 記住此密碼(B)

您傳送郵件的顯示名稱：

手動設定伺服器設定(C)

7. (A) 更新以下 IMAP 设定后，点击 <下一步>

<内送邮件伺服器资讯>

- 伺服器类型 : **IMAP**
- 伺服器位址 : 你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > IMAP Server Host** 找到
- 连接埠 : **993**
- 需要安全连线 (SSL) : 开启
- 使用下列进行验证 : 纯文字
- 登入使用者名称 : 输入电邮地址

<外寄邮件伺服器资讯>

- 伺服器位址 : 你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 连接埠 : **465**
- 需要安全连线(SSL) : 开启
- 需要验证 : 开启

Windows Live Mail

設定伺服器設定

如果您不知道電子郵件伺服器設定，請連絡您的 ISP 或網路系統管理員。

內送郵件伺服器資訊

伺服器類型: **IMAP**

伺服器位址: _____ 連接埠: **993**

需要安全連線 (SSL)(R)

使用下列進行驗證: **純文字**

登入使用者名稱: _____

外寄郵件伺服器資訊

伺服器位址: _____ 連接埠: **465**

需要安全連線 (SSL)(R)

需要驗證 (A)

取消 上一步 **下一步**

(B) 更新以下 POP3 设定后，点击 <下一步>

<内送邮件伺服器资讯>

- 伺服器类型：**POP**
- 伺服器位址：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > POP3 Server Host** 找到
- 连接埠：**995**
- 需要安全连线 (SSL)：开启
- 使用下列进行验证：纯文字
- 登入使用者名称：输入电邮地址

<外寄邮件伺服器资讯>

- 伺服器类型：你可以在 **Support Letter** 内的 **Hosting Email > SMTP Server Host** 找到
- 连接埠：**465**
- 需要安全连线(SSL)：开启
- 需要验证：开启



The screenshot shows the '設定伺服器設定' (Configure Server Settings) window in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail' with a close button. Below the title bar, there's a blue header with the title '設定伺服器設定' and a subtitle '如果您不知道電子郵件伺服器設定，請連絡您的 ISP 或網路系統管理員。' (If you don't know email server settings, contact your ISP or network system administrator).

The window is divided into two columns for '內送郵件伺服器資訊' (Incoming Mail Server Info) and '外寄郵件伺服器資訊' (Outgoing Mail Server Info).

內送郵件伺服器資訊:

- 伺服器類型: POP (dropdown menu)
- 伺服器位址: [Empty text box]
- 連接埠: 995 (text box)
- 需要安全連線 (SSL)(R)
- 使用下列進行驗證: 純文字 (dropdown menu)
- 登入使用者名稱: [Empty text box]

外寄郵件伺服器資訊:

- 伺服器位址: [Empty text box]
- 連接埠: 465 (text box)
- 需要安全連線 (SSL)(R)
- 需要驗證(A)

At the bottom right, there are three buttons: '取消' (Cancel), '上一步' (Previous Step), and '下一步' (Next Step). The '下一步' button is highlighted with a red border.

8. 点击 <完成>

